

Android İşletim Sistemli Telefonlarda IMAP E-posta Ayarları

Android işletim sistemli telefon ile bir ağa bağlanılır ve sırasıyla aşağıdaki adımlar izlenir.

1. **"E-posta"** uygulaması açılır.



2. **"E-posta kur"** ekranında e-posta adresi ve şifresi girilerek **"Manuel (Elle) kurulum"** seçeneği tıklanır.

E-posta kur

E-posta hesaplarınızı birkaç adımda yapılandırabilirsiniz

android@atkhosting.com

.....

Parolayı göster

E-postaları varsayılan olarak bu hesaptan gönder

Manuel kurulum İleri

3. Gelen "**E-posta hesabı ekle**" ekranında "**IMAP hesabı**" seçeneği tıklanır.



4. Açılan "**Gelen sunucu ayarları**" ekranından IMAP sunucusu alanına "**mail.domainadiniz.com**" yazılır. Bağlantı noktası kısmına "**143**" yazılır. Güvenlik türü "**Hiçbiri**" seçilir. Bu gerekli bilgiler girildikten sonra "**İleri**" düğmesi tıklanır.

Gelen sunucu ayarları

Kullanıcı adı
android@atkhosting.com

Şifre

IMAP sunucusu
mail.atkhosting.com

Güvenlik tipi
Hiçbiri

Bağlantı noktası
143

IMAP yolu önleği
İsteğe bağlı

İleri

5. Daha sonra karşımıza çıkacak olan "**Giden e-posta sunucusu ayarları**" ekranından SMTP sunucusu "**mail.domainadiniz.com**" olarak yazılır. Bağlantı noktası "**587**" olarak girilir ve Güvenlik tipi "**Hiçbiri**" seçilir. Kullanıcı adı ve şifre yazıldıktan sonra "**İleri**" düğmesine tıklanır.

16.12.2016 63% 20:04

Giden e-posta sunucusu ayarları

SMTP sunucusu
mail.atkhosting.com

Güvenlik tipi
Hiçbiri

Bağlantı noktası
587

Oturum açma gerektir

Kullanıcı adı
android@atkhosting.com

Şifre

İleri