1. Microsoft Outlook 2003 programınızı acınız.

2. Araçlar menüsünden E-posta Hesaplar... menüsüne tıklayın.



3. Açılan pencereden **Yeni e-posta hesabı ekle** seçeneğini seçerek **İleri** düğmesine tıklayın.



4. POP3 seçeneğini seçerek İleri > düğmesine tıklayın.

OPS seç	enegini seçerek ileri > dugmesine tiklayın.	
E-posta Hesa	ipları	×
Sunucu T Yeni e	ürü -posta hesabınızın çalışacağı sunucu türünü seçebilirsiniz.	×
	O Microsoft E <u>x</u> change Server	
	 E-posta okumak, ortak klasörlere erişmek ve belge paylaştırmak için Exchange sunucusuna bağlanın. POP3 E-postanızı karşıdan yüklemek için POP3 e-posta sunucusuna bağlanın. IMAP E-postaları karşıdan yüklemek ve posta kutusu klasörlerini eşitlemek için IMAP e-posta sunucusuna bağlanın. HTTP E-posta yüklemek ve posta kutusu klasörlerini eşitlemek için Hotmail gibi bir HTTP e-posta sunucusuna bağlanın. 	
	 Diğer Sunucu Türleri Diğer çalışma grubuna veya üçüncü parti posta sunucusuna bağlanın. 	
	< <u>G</u> eri İle <u>r</u> i >	İptal

5. Açılan ekranı aşağıdaki formatta size özgü bilgiler ile doldurunuz.

E-posta Hesapları	×				
Internet E-posta Ayarları (POP3) Tüm bu ayarlar e-posta hesabınızın çalışabilmesi için gereklidir.					
Kullanıcı Bilgileri	Sunucu Bilgileri				
Adiniz: Adiniz SOYADINIZ	Gelen po <u>s</u> ta sunucusu (POP3): mail.domainadi.com				
E-posta Adresi: email@domainadi.com	Giden posta sunucusu (SMTP): mail.domainadi.com				
Oturum Açma Bilgileri	Ayarları Sına				
Kullanıcı Adı: email@domainadi.com	Bu ekrandaki tüm bilgileri doldurduktan sonra,				
Parola:	öneririz. (Ağ bağlantısı gerekiyor)				
🔽 Par <u>o</u> layi animsa	Hesap Ayarlarını Sına				
☐ Gü⊻enli Parola Kimlik Doğrulaması (SPA) kullanarak oturum aç	<u>D</u> iğer Ayarlar				
	< <u>G</u> eri İle <u>r</u> i > İptal				

6. Diğer Ayarlar... Düğmesine tıklatınız ve açılan pencerede Giden Sunucu sekmesine tıklayınız. Giden sunucum (SMTP) için kimlik doğrulaması

gerekiyor seçeneğini işaretleyiniz.

Internet E-posta Ayarları	×
Genel Giden Sunucusu Bağlantı Gelişmiş	
Giden sunugum (SMTP) için kimlik doğrulaması gerekiyor	
 Gelen pogta sunucum ile aynı ad ayarlarını kullan 	
🔿 Oturum açarken kullanılacak:	
Kullanıcı Adı:	-
Parola:	-
Parolayi ani <u>m</u> sa	
🔲 Güvenli Parola Kimlik Doğrulaması (SPA) ile oturum	aç
C Posta göndermeden önce gelen posta sunucusunda o	iturum aç
Tamam	İptal

7. Gelişmiş Sekmesine tıklayın. Bu ekranda Giden Sunucu (SMTP): 25 değerini 587 ile değiştirin ve Sunucu zaman Aşımı Sayısı değerini Uzun 10 dakikaya getirin

Internet E-posta Ayarları	×
Genel Giden Sunucusu Bağlantı Gelişmiş	
Sunucu Bağlantı Noktası Numaraları <u>G</u> elen sunucusu (POP3): 110 <u>V</u> arsayılanları Kullan Bu sunucu şifreli bir bağlantı (SSL) gerektirir Giden sunucusu (SMTP): 587 Bu su <u>n</u> ucu şifreli bir bağlantı (SSL) gerektirir	
Sunucu Zaman Aşımı Sayısı	
 İletinin bir kopyasını sunucuda bırak Sunugudan 10 = gün sonra kaldır Silinmiş Öğeler'den silindiğinde sunucudan kaldır 	
Tamam İpta	al

8. Tamam düğmesine tıklatın. İleri > ve Son düğmesine tıklayın.



9. Araçlar menüsünden Seçenekler menüsüne tıklayın. Açılan pencereden Posta Kurulumu sekmesinden Gönder/Al... düğmesine tıklayın

Seçenekler	? ×				
Tercihler Posta Kurulumu Posta Biçimi Yazım Denetin	ni Güvenlik Diğer				
E-posta Hesapları					
E-posta hesaplarını ve dizinlerini yapılandır.	E-posta Hesapları				
Gönder/Al					
E-posta iletileri ve belgeleri için gönderme ve	alma ayarlarını belirle.				
Bağlandığında he <u>m</u> en gönder	<u>G</u> önder/Al				
Veri Dosyaları					
Outlook'un e-posta iletilerini ve belgeleri depo	Outlook'un e-posta iletilerini ve belgeleri depolamak için kullandığı				
Cosyaların ayarlarını degiştirin.	Veri <u>D</u> osyaları				
Çevirme					
🔊 Outlook'un çevirmeli hesaplarına nasıl bağland	dığını denetleyin.				
🔍 🍼 💽 Varolan bir çevirmeli bağlantıya geçiş ya	apmadan ön <u>c</u> e uyar				
🔿 <u>H</u> er zaman varolan çevirmeli bağlantıyı	kullan				
🔲 Arka planda Gönderme/Alma yapılırken	Arka planda Gönderme/Alma yapılırken otomatik olarak çevir				
🔽 El ile Gönderme/Alma tamamlandığında	✓ El ile Gönderme/Alma tamamlandığında kapat				
Tamam	İptal <u>U</u> ygula				

10. Bu ekranda Her 5 dakikada bir otomatik gönderme/alma gerçekleşsin. Değerini 2 yapın. Kapat ve Tamam düğmeleri ile ekranları kapatın.